



Удалите ранее установленные приложения easydiag, iddiag.

Инструкция по активации.


1. Разархивируйте скачанный архив 9685900**** (Ваш серийный номер)




У Вас получится папка с таким же названием. Зайдите в нее, там еще такая же папка – снова зайдите. У Вас должны появиться такие файлы




2. Подключите планшет к компьютеру и скопируйте файл 3 Pro3_3.06.011.05.apk себе на планшет







3. Находите в своем планшете файл 3 Pro3_3.06.011.05.apk




Нажмите на него и установите. Если установка заблокирована – нажмите «Настройки» и поставьте галочку «Разрешить установку из неизвестных источников» затем «ОК»



Устанавливаете приложение и открываете его. Там будет пусто.




4. Заходите в внутреннюю память планшета (куда копировали установочный файл) и ищите папку «cnlaunch»




5. Далее подключаете планшет к компьютеру, если он не был подключен и копируете папку 9685900***** (Ваш серийный номер) в папку «cnlaunch».


Часто папка «cnlaunch» подолгу может не отображаться. В этом случае просто копируйте папку 9685900**** во внутреннюю память планшета.



Теперь на планшете вам нужно найти скопированную папку и переместить ее в папку «cnlaunch»



После этого заходите в настройки планшета. Находите приложение X-431 Pro –нажимаете на него и в появившемся окне нажимаете «стереть данные» или «очистить данные»



Заходите в приложение X-431 Pro и у Вас должны загрузиться марки. Удачной работы!

